Návod pro správu služeb Barevná čísla+

Typ dokumentu: Uživatelská příručka: T-Mobile Czech Republic a.s.

Obsah

GLOSÁ	Ř	4
1. O	BECNÉ INFORMACE	5
1.1.	Úvod	5
1.2.	Přístup	5
1.3.	Kompatibilita s prohlížečem	5
2. O	BECNÉ PRVKY ROZHRANÍ	6
2.1.	Login	6
2.1.1	. Login zobrazení	6
2.1.2	. Změna hesla	6
2.2.	Dashboard	6
2.2.1	Hlavní pohled	6
2.2.2	Správa služeb více firem	7
2.2.3	Hlavička	7
2.3.	Obecná oblast	7
2.4.	Navigační lišta	8
2.5.	Zobrazení seznamu a zobrazení jednotlivých položek	9
2.6.	Speciální prvky ve všech pohledech	9
2.6.1	. Tlačítko Zpět	10
2.6.2	. Kontextové menu s jedním vstupem	10
2.6.3	. Kontextová nabídka záhlaví tabulky	11
2.6.4	. Stránkování seznamu	12
2.6.5	. Filtrování a třídění	12
3. P	OHLEDY	13
3.1.	SAN	13
3.1.1	. Přehled	13
3.1.2	. Seznam pohledů	13
3.1.3	. Pohled na jeden záznam – Konfigurovat, měnit parametry	13
3.2.	Geografické oblasti	26
3.2.1	. Přehled	26
3.2.2	. Oblasti	26
3.2.3	. Zobrazení seznamu	27

3.2.4.	Rozdělení oblastí	27
3.3.	Seznamy	28
3.3.1.	Přehled	28
3.3.2.	Zobrazení seznamu	29
3.3.3.	Pohled na jeden záznam	29
3.3.4.	Zobrazení jednotlivých položek	30
3.4. 2	Zprávy	30
3.4.1.	Přehled	30
3.4.2.	Zobrazení seznamu	30
3.4.3.	Pohled na jeden záznam	31
3.5. I	Kalendáře	31
3.5.1.	Přehled	31
3.5.2.	Zobrazení seznamu	32
3.5.3.	Zobrazení seznamu	32
3.6.	Výběr jazyka	33
3.6.1.	Přehled	33
3.6.2.	Zobrazení seznamu	33
3.6.3.	Pohled na jeden záznam	33
3.6.4.	Možnosti výběru jazyka zobrazení jednotlivých položek	34
NEJČAS ⁻	TĚJŠÍ PŘÍKLADY NASTAVENÍ SLUŽBY V HNS	35
3.7. I	Příklad 1: Jednoduchý překlad	35
3.8. I	Příklad 2: Komplikovaný překlad	36



Glosář

А, В, С	A – calling party number (caller)	A – číslo volajícího
	B – called party number (callee), Service	B – číslo volaného, Barevné číslo
	Access Number	C – cílové číslo
	C – translated number (destination)	
HNS	Hosted Numbers' System	Systém hostovaných čísel
SAN	Specialty Access Number	Speciální přístupové číslo
IMS	IP Multimedia Subsystem	Multimediální IP subsystém
IN	Intelligent Network	Inteligentní síť
ISC	IMS Service Control	Řízení služeb IMS
IVR	Interactive Voice Response	Interaktivní hlasová odpověď
IVM	Interactive Vocal Menu	Interaktivní hlasové menu
MRF	Media Resource Function	Funkce mediálního zdroje
MSISDN	Mobile Station Integrated Services Digital	Digitální číslo integrovaných služeb mobilní
	Number	stanice
PIN	Personal Identification Number	Osobní identifikační číslo
SIP	Session Initiation Protocol	Protokol zahájení relace
SL	Service Logic	Servisní logika
SMS	Short Message Service	Služba krátkých zpráv
SSO	Single sign-on	Jednotné přihlášení
тмсz	T-Mobile Czech Republic a.s.	T-Mobile Czech Republic a.s.

1. Obecné informace

1.1. Úvod

Tato uživatelská příručka popisuje funkčnost grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro správu služeb Barevná čísla+ (Zelené číslo+, Modré číslo+, Bílé číslo+).

Pro účely tohoto dokumentu se webové rozhraní označuje jako HNS GUI. Umožňuje provádět akce správy týkající se výslovně služeb Barevná čísla+. Popisuje také možnosti správy konfigurace služby.

Data zobrazená na snímcích obrazovky jsou pouze testovací data. Žádným způsobem neodráží zákaznická data, a slouží pouze k prokázání schopnosti rozhraní HNS GUI.

1.2. Přístup

Pro přístup zákazníků je GUI rozhraní dostupné přes https protokol na adrese:

• https://hns.t-mobile.cz

1.3. Kompatibilita s prohlížečem

Rozhraní HNS GUI je plně kompatibilní a testováno s následujícími prohlížeči:

- Firefox 4 a novější hlavní verze
- Chrome 4 a novější hlavní verze

U ostatních verzí prohlížečů Chrome a Firefox může rozhraní GUI fungovat, ale není zaručena plná kompatibilita. U jiných prohlížečů (například IE, Edge, Safari) může rozhraní GUI fungovat, ale není zaručena jeho plná kompatibilita.

2. Obecné prvky rozhraní

2.1. Login

2.1.1. Login zobrazení

Pro přihlášení do portálu (HNS GUI) pro správu služeb Barevná čísla+ slouží stejné přihlašovací údaje jako pro přihlášení do portálu Moje firma.

Nedaří-li se Vám přihlášení do portálu HNS (HNS GUI), ověřte nejprve správnost vašich přihlašovacích údajů do portálu Moje firma na adrese <u>https://moje-firma.t-mobile.cz/</u>, případně využijte nápovědy "Jak se přihlásit?" v horní části obrazovky přihlášení do portálu Moje firma. V případě potřeby můžete také využít bezplatné zákaznické podpory na čísle 800 73 73 33.

Pokud je uživatel úspěšně ověřen, zobrazí se v pravém horním rohu jeho přihlašovací jméno a výběr jazyka, viz obrázek níže.

	Správa HNS
	SANy
G	Geografické oblasti 🗸 🗸
	Seznamy
	Zprávy
	Kalendáře
₽	Výběr jazyků

2.1.2. Změna hesla

Změna hesla je plně řízena mechanismy SSO. V HNS GUI nelze přístupové údaje měnit. V případě potřeby změny hesla proveďte změnu v portálu Moje firma.

2.2. Dashboard

2.2.1 Hlavní pohled

Výchozí pohled, který se zobrazí po úspěšném přihlášení do HNS GUI.

Språva HNS

Språva HNS

SANy

Geografické oblasit ~

Seznamy

Seznamy

Kalendáře

Kalendáře

Ýyběr jazyků



2.2.2 Správa služeb více firem

V případě, že jako administrátor spravujete služby pro více firem, je třeba nejdříve vybrat zákazníka, kterého chcete administrovat.

Seznam jednotlivých firem, které spravujete, naleznete pod záložkou "Zákazníci" v navigační liště viz obrázek níže. Volbu zákazníka provedete v zobrazeném seznamu, u daného zákazníka v pravé části obrazovky v kontextovém menu (tři tečky), vybráním volby "Výběr". Následně můžete služby vybraného zákazníka administrovat v navigační liště pod položkou "SANy". Pokud budete chtít volbu zákazníka změnit, provedete stejným postupem opět v navigační liště pod položkou "Zákazníci".

Ŧ	Správa HNS	zákaznie Zákozník		NULL T-MOBILE* 21	- [-] 👩 ENGLIS	H 🛞 ČEŠTINA	Ģ
2.	Zákazníci	Zakazilik					
1	SANy	Jméno	Externí id 🛧				
0	Geografické oblasti 🗸 🗸						
	Seznamy	Test D3B GTS	67767670_01			7	:
⁶⁶	Zprávy	Test D3B GTS	67767671_01			ſ	
Ē	Kalendáře	ľádků na stránku 25 ∞ I< < 1 of 1 > >I				Celker	m: 2
•	Výběr jazyků						

2.2.3 Hlavička

Hlavička HNS GUI obsahuje:

- Volbu jazyka
- Tlačítko uživatelského profilu
- Tlačítko odhlášení

Správa HNS

2.3. Obecná oblast

Místo uprostřed obrazovky je "Obecná oblast". Například zobrazení SAN.

Ŧ	Správa HNS	SANY C.A.N.	NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🌐 English 🌐 č	EŠTINA U
Ð	SANy	SAN		
0	Geografické oblasti 🗸	i Hiavni čisto ↑	Blokováno	
	Seznamy			•
r.	Zprávy	4180055198	NE	:
Ē	Kalendáře			•
۲	Výběr jazyků	420840022777	NE	:
		420844100102	NE	:
		fádků na stránku 25 → I< < 1 of 1 > >I		Celkem: 3





NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🌐 ENGLISH 🌐 ČEŠTINA 🕛

2.4. Navigační lišta

Navigační lišta poskytuje různá zobrazení identifikovaná s konkrétními kartami. Některé karty jsou seskupeny.

Pro HNS GUI jsou k dispozici následující karty:

SANy:	pod záložkou SAN naleznete přehled služeb a možnost konfigurovat jednotlivá čísla
Geografické oblasti:	možnost nastavení směrování na cíl dle geografických oblastí, že kterých hovory přichází
Seznamy:	umožňují přidat Primární seznamy (blacklist, whitelist) a Seznamy výjimek (green listy čísel, která následně lze použít ve stejné volacím plánu viz bod. 3.3.1.)
Zprávy:	obsahují seznam dostupných audio hlásek, které lze použít ve stejných volacích plánech. Podporovaný formát wav. Viz bod 3.4.1.
Kalendáře:	přehled dostupných kalendářů, které je možné dále použít ve Vašich volacích plánech, buď provozovatelem přednastavených (Public – plánovací kalendář obsahující dělení na pracovní dny, dny pracovního volna a dny pracovního klidu), nebo Vámi definovaných. Viz bod 3.5.1
Výběr jazyka:	volající si zadáním příslušné číslice může zvolit jazyk, ve kterém bude služba poskytována.

Všechny dostupné možnosti nabídky jsou zobrazeny v navigační liště na levé straně obrazovky.



Navigační lištu lze sbalit nebo rozbalit pomocí tlačítka ve spodní části lišty. Po sbalení jsou viditelné pouze ikony pro karty.



2.5. Zobrazení seznamu a zobrazení jednotlivých položek

Existují dva běžné typy zobrazení:

- Zobrazení seznamu: zobrazí seznam všech položek na vybrané kartě s některými základními informacemi.
- Zobrazení jedné položky: zobrazí podrobnosti vybrané položky se všemi dostupnými informacemi. Některá pole mohou být dynamicky skryta v závislosti na hodnotách v jiných polích.

2.6. Speciální prvky ve všech pohledech

Existují některé společné prvky, které lze vidět/použít ve všech zobrazeních.

2.6.1. Tlačítko Zpět SANy / SAN (4180055198) / Destinace SANY (4180055198) / A

Po kliknutí na tlačítko Zpět bude uživatel přesměrován na poslední navštívenou stránku (funguje jako tlačítko Zpět v prohlížeči). Změny nebudou uloženy. Je vidět v zobrazení jednotlivých položek, abyste se jednoduše dostali zpět do zobrazení seznamu.

2.6.2. Kontextové menu s jedním vstupem

Po kliknutí na kontextovou nabídku vpravo (tři tečky) se zobrazí seznam dostupných položek.

SAN				
i Havni číslo ↑	Blokováno			
		-		
4180055198	NE		:	
420840022777	NE	Pohled		
420844100102	NE	Konfigurov Export	at ◀ ↓	
řádků na stránku 25 - I< < 1 of 1 > >I		Celk	em: 3	

V kontextové nabídce jsou k dispozici následující možnosti:

Upravit: pro vstup do zobrazení jednotlivých položek. V tomto zobrazení může uživatel upravovat hodnoty polí, která mohou být editována – pokud některá z nich povolena nejsou – hodnota pole je zašedlá. Změny polí, která lze měnit, je třeba potvrdit tlačítkem Uložit.

Zobrazit: pro vstup do zobrazení záznamu bez možnosti upravovat jakákoli pole.

Export: stáhne data ve formátu CSV.



2.6.3. Kontextová nabídka záhlaví tabulky

Po kliknutí na kontextovou nabídku v záhlaví tabulky vlevo (tři tečky) se zobrazí seznam dostupných položek.

DESTINACE IVR MENU	SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT STROMY			
Destinace +				
: Jméno	Ĉíslo	Fronta je aktivní Konfigurace fro	onty Maximum volání	
Rows selected: 1		▼ Konfigurace	fronty •	
Exportovat vše	5	NE	2	:
Exportovat	123	ANO	0	i

Možnosti nabídky a funkce jsou následující:

Exportovat vše:	pro export všech položek v tabulce bez ohledu na výběr.	

Export: pro export vybraných položek.

Smazat: pro smazání vybraných záznamů se zobrazí dialog pro potvrzení.

Položky lze označit a odznačit kliknutím na zaškrtávací políčko vlevo od každé položky v zobrazení seznamu. Některé možnosti jsou aktivní pouze v případě, že je označen alespoň jeden záznam.

Export poskytuje data určitého záznamu v plochém souboru ve formátu CSV. Po kliknutí na něj si uživatel může stáhnout všechny/označené záznamy. Soubor ve formátu CSV se záznamy lze stáhnout nebo otevřít. Formát CSV umožňuje exportovat data jako seznam oddělený čárkami s prvním řádkem obsahujícím názvy záhlaví.

Příklad CSV exportu:

id,name,prefix 1,area1,420603

Page 11 of 49

Návod pro správu služeb Barevná čísla+

2.6.4. Stránkování seznamu

Když je celkový počet záznamů větší než skutečný počet záznamů zobrazený na stránce, zobrazení seznamu automaticky podporuje stránkování, přičemž počet zobrazených záznamů rozdělí hodnotou vybranou z rozevíracího seznamu. Panel stránkování se nachází ve spodní části zobrazení seznamu.



Stránky lze přepínat levou a pravou šipkou. Pokud již nejsou žádné další stránky k přepínání, příslušné tlačítko se stane neaktivní. Je také možné přejít přímo na poslední nebo první stránku.

2.6.5. Filtrování a třídění

Záznamy v zobrazení seznamu je možné filtrovat pomocí polí dostupných v záhlaví tabulky.

pravy Zpráva +			איטבב טבעיז אינא פון זטטאאנרוזיא_זן ש באיטעס ר	UCOTINA I
: Jméno	ViditeInost \downarrow	Typ média	Popis	
		•	•	
SYS_pin_neodpovida	veřejné	Hláska	špatný pin / wrong pin	:
SYS_fronta_cas_vyprsel	veřejné	Hláska	čas vypršel / queue timeout	:
SYS_fronta_spojuji	veřejné	Hláska	fronta spojování hovoru / queue on hold	:

Existují dva typy vyhledávacích polí: rozevírací seznam a text. Pro rozevírací seznam se vybere požadovaná hodnota. Pro textovou oblast se zadává celý nebo částečný řetězec. Kromě toho existuje podpora pro základní regulární výrazy s následujícími proměnnými:

- % libovolný řetězec libovolné délky
- _ libovolný znak délky 1

Příklady:

- 1 Prohledejte všechny SAN s hlavním číslem začínajícím 420800 –> regulární výraz = 420800 %
- 2 Prohledejte všechny SAN s hlavním číslem, které končí 111 –> regulární výraz = %111
- 3 Prohledejte všechny SAN s hlavním číslem a uveďte všechny číslice -> regulární výraz = 420800111234

Záznamy v zobrazení seznamu je možné třídit pomocí polí dostupných v záhlaví tabulky.

Všechny položky v zobrazení seznamu lze seřadit vzestupně nebo sestupně podle číselných hodnot (nejvyšší/nejnižší čísla), abecedně nebo podle konkrétního pořadí výčtu.

Pro seřazení všech zobrazených záznamů podle daného sloupce musí uživatel kliknout na záhlaví sloupce. Šipka zobrazená vedle záhlaví informuje, zda jsou výsledky seřazeny sestupně (šipka dolů) nebo vzestupně (šipka nahoru).

3. Pohledy

- 3.1. SAN
 - 3.1.1. Přehled

SAN jsou přístupová čísla služeb, klíčový objekt služby HNS.

3.1.2. Seznam pohledů

Jednopoložkový pohled zobrazuje základní parametry dané položky objektu.

sany SAN	NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🌐 ENGLISH 🌐 C	ESTINA (
I Hlami číslo ↑	Blokováno	
		•
4180055198	NE	:
42084 0022777	NE	:
420844100102	NE	:
řádků na stránku 25 ▼ I< < 1 of 1 > >I		Celkem: 3

3.1.3. Pohled na jeden záznam – Konfigurovat, měnit parametry

Zobrazení Konfigurovat je pokročilejší pohled s jednou položkou se všemi parametry, který je k dispozici po vytvoření SAN.

3.1.3.1. Záložka Obecné

Tato karta obsahuje základní nastavení pro SAN.

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZEN
Hlavní					
	Hlavní číslo *	4180055198			
	Blokováno *	NE		*	
Dočasná dea	ktivace				
F	Počátek deaktivace				
Obecné					
	Základní jazyk *	Czech		•	
Časova	č nepřihlášení (ms)				
	Členění oblasti	Výběr		*	
	Kalendář	Výběr		•	
Povo	olit SMS notifikaci *	NE		~	

3.1.3.2. Záložka Směrování

Tato karta obsahuje konfigurační nastavení související s požadovaným směrováním hovorů. Zde si zvolíte cíl směrování Barevného čísla. Jednotlivé cíle, stromy a hlásky je nutné předem definovat.

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
měrování vol	ání				
	Typ směrování *	Hláska		Ψ.	
	Routing zpráv *	SYS_cislo_mimo_provoz [\	/EŘEJNÝ]	*	
			-	SAVE	

3.1.3.3. Záložka Interakce

Tato karta obsahuje konfigurační nastavení související s přesměrováním uživatelských interakcí vyžadovaných pro konkrétní SAN.

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
nformace o ce	ně				
	Zpráva o ceně Vý	běr		•	
Přístup přes P	IN				
	PIN				
Pozdravy					
	Uvítací zpráva Vý	běr		•	
/ýběr jazyka					
	Výběr jazyka Vý	běr		•	

3.1.3.4. Záložka Funkce

Tato karta obsahuje konfigurační nastavení pro další funkce, jinde nezohledněné.

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
Fronty volán	í				
	Fronta je aktivni *	NE		*	
Prezentace					
	Prezentace *	Původní		-	

3.1.3.5. Záložka Blokování volání

Tato karta obsahuje konfigurační nastavení související s filtrováním hovorů v SAN.

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
říchozí volání					
Neidentifi	kovaný volající NE blokován *			•	
Vstupní scree	ning mobilních čísel *			•	
Vstupní screenin	g zahraničních čísel *			•	
Primární sez	nam vstupního screeningu	ěr		•	
Výjimkov	ý list vstupního Výb screeningu	ěr		•	
)dchozí volání					
Výstupní screenin	g zahraničních čísel *			~	
Primární sezn	am výstupního Výb screeningu	ĕr		•	
Výjimkový sezn	am výstupního Výb screeningu	ēr		•	

3.1.3.6. Záložka Omezení

Tato karta obsahuje konfigurační nastavení týkající se délky hovoru a limitů počtu hovorů.

OBECNÉ SMĚROVÁN	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
očet volání				
Max. počet volání *	0			
ávislé na trvání				
Max. délka volání	0			
Povolit zprávu maximální délky	NE		*	
		_		

3.1.3.7. Destinace

Přehled

Destinace představuje číslo, ke kterému lze spojit hovor.

Zobrazení seznamu

Zobrazuje seznam všech položek objektů. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Sand (4180055198)			anne near seu franskri trafi) 🦚 euorou i 🏝	oconnor (
DESTINACE IVR MENU SÉRIOVÉ LINH	CY KONFIGURACE FRONT STROMY			
Destinace +				
: Jméno	Čisto	Fronta je aktivní Konfigurace fronty	Maximum volání	
		Konfigurace fronty	•	
dest-01	5	NE	2	1
dest-02	123	ANO	0	1
one	2	NE	3	1
řádků na stránku 25 ▼ I< < 1 of 1 > >I				Celkem: 3

Pohled na jeden záznam

Zobrazuje všechny parametry daného záznamu.

SANy / SAN (4180055198) / Destinace / Editovat Destin	ace 🗖
Hlavní	
Jméno *	dest-01
Číslo *	5
Fronta volání	
Fronta je aktivní *	NE
Limit volání	
Maximum volání *	2
	SAVE

3.1.3.8. IVR Menu

Přehled

IVR Menu umožňuje volajícímu komunikovat s HNS prostřednictvím vstupů z klávesnice v reakci na nahrané hlasové zprávy. Tato karta představuje konfiguraci související s touto funkcí.

Zobrazení seznamu

Zobrazuje seznam všech položek. Představuje všechny parametry každého záznamu.

			MULL DEDIBUR (1004821178_1) 🔀 CM	Consultation C
DESTINACE IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT	STROMY			
IVR Menu +				
: Jméno 🛧	Zpráva	Max. pokusů		
	Zpráva	•][
one	SYS_cas_pro_vstup_vyprsel [VEŘEJNÝ]	3		:
?ádků na stránku 25 ▼ K K 1 of 1 > >K				Celkem: 1

Pohled na jeden záznam

Po vytvoření se v zobrazení jedné položky zobrazí všechny parametry dané položky.

SANy / SAN (4180055198) / IVR Menu / V Vytvořit IVR Me	ytvořit IVR Menu ENU
Jméno *	
Zpráva *	Výběr 👻
Max. pokusů *	3



SANY / SAN (4180055198) / IVR Menu / E	ditovat IVK Menu			NULL DEUTSCH [150492/179_1] 🔀 ENG	uon @ CESTINA (
< Editovat IVR M	lenu 🗖				
Jméno *	one				
Zpráva *	SYS_cas_pro_vstup_vyprsel [VEŘEJNÝ] *				
Max. pokusů *	3				
	SAVE				
Uživatelské vstupy	/ IVR Menu <mark>+</mark>				
Uživatelský vstup		Činnost	Action param		
řádků na stránku 25 👻 💷 1 (of1 > >i				Celkem: 0

Po úpravě se v zobrazení jedné položky zobrazí také seznam uživatelských vstupů.

Zobrazení jednoho vstupu uživatele

Uživatelský vstup je nastavení související s jedním vstupem z klávesnice a s ním souvisejících akcí. Pohled s jedním záznamem zobrazuje všechny parametry daného záznamu.

< Editovat <		
Uživatelský vstup *	1	¥
Čin nost *	Jít na dané (další) menu	•
Další IVR Menu *	one	•
		SAVE

3.1.3.9. Sériové Linky

Přehled

Sériové linky je funkcionalita umožňující připojit volajícího k jednomu z členských čísel skupiny, zvoleným již konfigurovaným způsobem.

Lze zvolit z následujících možností:

Sekvenční: Hovor je vždy směrován nejdříve na CIL1

Cyklické: Hovor směrovaný na cíl, který následuje po cíli, který předchozí hovor vyřizoval jako poslední

Paralelní: Bude zvonit na všech cílech současně

Zobrazení seznamu

Po vytvoření se v zobrazení jedné položky zobrazí všechny parametry dané položky.

נערגרטטעניו שי גאיר ג אווא אין אייר גערוייב אין אוייב אווא אין אייר גערוייב אווא אין אייר גערוייב אווא אין איי		HOL	cocoracificavastita"i) 🏛 monon 🖷 o	
< SAN (4180055198) 🔧				
DESTINACE IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT STROMY				
Sériová linka +				
i Jméno ↑	Тур	Fronta aktivní	Konfigurace fronty	
		-	Konfigurace fronty	•
one	Sekvenční	NE		:
řádků na stránku 25 + I < < 1 of 1 > >I				Celkem:

Pohled na jeden záznam

Po vytvoření se v zobrazení jedné položky zobrazí všechny parametry dané položky.

SANy / SAN (4180055198) / Sériové linky /	Vytvořit Sériová linka á linka	
Jméno *		
Тур *	Sekvenční 👻	
Fronta aktivní *	NE	
	SAVE	

Záložka Obecné zobrazuje všechny parametry dané položky.

OBECNÉ	ČLENOVÉ		
	Jméno *	one	
	Тур *	Sekvenční	•
Fro	onta aktivní *	NE	Ŧ

Záložka Členové zobrazuje všechny členy přiřazené k hunt skupinám. Stav člena (aktivní/neaktivní) je možné přepínat přímo ze seznamu.

SARY / SARY (4180005196) / Senove linky / Senova linka / Clenove Sériová linka		NULL DEUISCH [100492/179_1] 🔀 ENG	UISH @ CESHNA U
OBECNÉ ČLENOVÉ			
: Pozice	Destinace	Je aktivní	
	Destinace	•	*
0	one	-	:
řádků na stránku 25 🕶 I < < 1 of 1 > >I			Celkem: 1

Zobrazení jednoho Člena

Pohled s jedním záznamem zobrazuje všechny parametry daného záznamu.

Pozice *	0	
Destinace *	one	•
Sériová linka	one	v
Je aktivní *	ANO	÷

3.1.3.10. Konfigurace fronty

Přehled

Je sada konfiguračních parametrů potřebných pro funkci fronty hovorů.

Konfigurace fronty

Záložka Konfigurace fronty zobrazuje seznam všech položek. Představuje všechny parametry každého záznamu.

SANA (4 100022130)/ Koningurace Holk 180055198) 🔦		0	иле пертоки (талі) - 🏟 вили	ion illi channes i (
DESTINACE	IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE F	RONT STROMY			
Konfigurace fro	onty +				
Jméno	Velikost	Max. čas čekání	Max. opakování volání	Perioda opakování	
řádků na stránku 25	3 - I< < 10f1 > >I				Celkem: 0

Pohled na jeden záznam

Pohled s jedním záznamem zobrazuje všechny parametry daného záznamu.

Hlavní		
Jméno *	Тwo	
Velikost *	5	
Max. čas čekání *	600	
Max. opakování volání *	100	
Perioda opakování *	20	
Zprávy		
Uvítací zpráva *	SYS_cas_pro_vstup_vyprsel [VEŘEJNÝ]	•
Zpráva při přidržení *	SYS_hovor_ukoncen [VEŘEJNÝ]	•
Zpráva plné fronty *	SYS_fronta_spojuji [VEŘEJNÝ]	•
Zpráva odchodu z fronty *	SYS_hovor_ukoncen [VEŘEJNÝ]	*

3.1.3.11. Stromy

Přehled

Směrovací strom je grafický způsob, jak nakonfigurovat možné logické směrování hovorů. Včetně možnosti více stromových bloků a použití hlavních stromů a podstromů.

Zobrazení seznamu

Zobrazuje seznam všech položek. Představuje základní parametry každého záznamu.

< SANy / SAN (41800551	98) / Stromy 180055198	3) 🔦					NULL DE01SCH [1504927179_1]	ENGLISH @ CESH	INA
DESTINACE	IVR MENU	SÉRIOVÉ LINKY	KONFIGURACE FRONT	TROMY					
Strom +									
: Jméno			Тур	Úplný	Status	Čas aktivace			
				•	•	•][×	
one one			HLAVNÍ STOM	NE	NEAKTIVNÍ	2023/06/16 23:17			:
řádků na stránku	25 - i< < 1 of 1 >	эt						(Celkem

Zobrazení jedné položky – Záložka Obecné

Na záložce Obecné se v jednoduchém pohledu zobrazí všechny parametry daného záznamu.

OBECNÉ	GRAF		
			Činnosti
	Jméno *	one	AKTIVOVA
	Тур *	HLAVNÍ STOM	¥
	Úplný	NE	¥
	Status *	NEAKTIVNÍ	~
	Čas aktivace	2023/06/16 23:17	

Zobrazení jedné položky Grafu

Záložka Graf představuje pohled s jedním záznamem a umožňuje konfiguraci stromu směrování s manipulací s různými typy bloků a jejich spojováním. Každý blok má svou specifickou funkci.

Chcete-li přidat blok, přidejte požadovaný typ bloku z levého panelu a přetáhněte jej na plochu. V případě potřeby vyberte vhodné možnosti. Některé bloky potřebují po umístění na plochu další konfigurace. Spojení lze vybrat pomocí SHIFT + levé tlačítko myši. Jak spojení, tak bloky mohou být odstraněny pomocí CTRL + DEL, pokud jsou vybrány.

Vezměte prosím na vědomí, že aby byl strom kompletní, musí být všechny bloky správně připojeny. Tok vždy začíná kořenovým blokem. Všechny výstupy bloku by měly být také připojeny.

Seznam dostupných kritérií

Destinace:	možnost nastavit předem definované telefonní číslo (cíl)
Průběžná destinace:	možnost nastavit předem definované telefonní číslo (cíl) a zároveň mu definovat další kritéria (například přesměrování dále v případě nedostupnosti, obsazenosti apod.)
Zpráva:	předem nahraná hláska jako cíl příchozího hovoru
Průběžná zpráva:	možnost nastavit hlásku před směrování provozu na cíl
Sériová linka:	předem definovaná skupina telefonních čísel s nastaveným algoritmem dělení provozu jako cíl příchozího provozu
Ukončení volání:	zavěšení hovoru
Podstrom:	podřízený strom
IVR menu	IVR menu je nadřazeno standardnímu IVR, má rozšířené možnosti
Den v týdnu:	možnost zadat pravidlo pro jednotlivé dny v týdnu
Typ kalendáře:	volba mezi Vámi vytvořeným kalendářem a předem definovaným Public kalendářem
Čas během dne:	možnost zadat pravidlo pro určitý čas v průběhu dne (od-do)
Standardní IVR:	možnost nastavit směrování podle DTMF volby
Číselný kód:	možnost nastavit pravidla limitování přístupu pro vybranou skupinu na základě číselného kódu
Geografická skupina:	možnost nastavit směrování podle předem definovaných geografických skupin (provozovatelem předdefinovaných nebo vlastních)
Distribuce provozu:	možnost nastavit směrování provozu podle procent
Registrační čítač:	možnost nastavit on-line sledování počtu příchozích hovorů na konkrétním cíli.
Prezentace CLIP:	s pomocí této služby má zákazník možnost zobrazovat / nezobrazovat číslo příchozího hovoru



Vytvořit Blok			
Typ *	Destinace	Ŧ	
Destinace *	Výběr	•	
		SAVE	- 88



	Průběžná destinace cest-01 > IN Defaut >	
Konfigurovat blok Typ * Destinace *	Průběžná destinace	Výstup Dobsazeno Bez odpovědi Limit dosažen Nedostupnost
		Default

3.1.3.12. Protokoly hovorů

Přehled

Protokoly hovorů představují seznam všech hovorů pro SAN.

3.2. Geografické oblasti

3.2.1. Přehled

Geografické oblasti se skládají ze dvou typů objektů:

- Oblasti
- Členění oblastí

3.2.2. Oblasti

3.2.2.1. Přehled

Oblasti se používají pro přiřazení geografických názvů (předčíslí). Je definován operátorem (TMCZ).



3.2.3. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny dostupné parametry každého záznamu.

Dblast	
i Jmáno ↑	Prefix
AT (42)	43
CZ (420)	420
CZ Jihošeský kraj (42038)	42038

3.2.4. Rozdělení oblastí

3.2.4.1. Přehled

Rozdělení oblastí je definice slovníku pro mapování oblasti na skupinu oblastí. Rozdělení oblastí může mít jednu nebo více skupin, z nichž každá obsahuje jednu nebo více oblastí, které jsou jim přiřazeny.

3.2.4.2. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Členění oblasti +		erite ⁿ) minunu minun i
i Jinéna	ViditeInost \downarrow	
		*
C22 Film Addit	veľejné	1
DiskyStates	veřejné	I
C CZ Waje Obintos	veľajné	I
Nasidi na strainiu 25 × (< < t of t > >)		Celkem: 3

3.2.4.3. Pohled na jeden záznam

Po vytvoření se v zobrazení jedné položky zobrazí všechny parametry dané položky objektu.

enění oblastí / Vytvořit Členění oblasti < Vytvořit Členěn	í oblasti	
Jméno *	ONE	
ViditeInost *	privátní	v
		SAVE

Po úpravě je k dispozici také zobrazení seznamu se všemi podřízenými skupinami přiřazenými k tomuto objektu.



Návod pro správu služeb Barevná čísla+

< Členění oblasti	unter neuronal formation i d'al 🗥 managente di anna consta d
Jmáno * C2 Knyle Districtis	
Viditations* veľepé v	
Skupina	
Jihođeský knaj	I
Jihomora vilij (kaj	I
C Katownikjinaj	I
Nakovéhraskedyi knaj	1
Libensý kaj	1
Modelni částa	1
🗋 Morevsko slezači (ralj	I

3.2.4.4. Zobrazení jedné položky skupiny

Každý jednotlivý pohled skupiny obsahuje její parametry a také oblasti přiřazené této skupině.

< Skupina	
Dblasti	
E Jiméno 🛧	Prefix
CZ. Jihočeský kraj (42038)	42038
CZ. Jihočeský kraj (42039)	42039
Hádid na stráiniu 25 + i < 1 of 1 > 31	Cathern 2

3.3. Seznamy

3.3.1. Přehled

Seznamy jsou definující sady čísel seskupených dohromady pro další použití v rámci konkrétních funkcí. K dispozici je šest typů seznamů. Vezměte prosím na vědomí, že typ lze přiřadit pouze při vytváření:

- IN_BLACK příchozí blacklist
- IN_WHITE příchozí whitelist
- OUT_BLACK odchozí blacklist na cílová čísla
- OUT_WHITE odchozí whitelist na cílová čísla
- EXCEPTION vyjímka z blacklistu
- CUSTOM vlastní seznam parametrů (například pro nastavení podmíněného směrování)

Soukromé seznamy jsou k dispozici pro manipulaci ze strany zákazníka, veřejné jsou dostupné pouze pro přiřazení.

Page 28 of 49



3.3.2. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Seznam +			Hann an the sector of the sect
cnámL I	${\sf ViditeInost} \ {\bf 4}$	SAN	Тур
		♥ SAN	*
one	privátní	4180055198 [1504927179_1]	IN_WHITE :
řástů a strántu 25 + i < < t of t > >i			Celkenz

3.3.3. Pohled na jeden záznam

Po vytvoření se v zobrazení jedné položky zobrazí všechny parametry dané položky objektu.

Jmér	o *	
Viditelno	st * privátní	÷
SA	N * Výběr	•
т	* 9	•

Po úpravě je zde také zobrazení seznamu se všemi podřízenými entitami Entries přiřazenými k tomuto objektu. Každý záznam představuje jedno číslo.

< Editovat Sezna	am 🏮	
Jméno *	one	
ViditeInost*	privátní	~
SAN *	4180055198 [1504927179_1]	÷
Тур *	N_WHITE	~
	_	SAVE
oložky + T		
Vature		
123		
řádků na stránku 25 👻 🖂 🤇 1	of1 > >I	



3.3.4. Zobrazení jednotlivých položek

Každý jednotlivý pohled položky obsahuje parametry entity.

Seznamy / Editovat Seznam / Editovat P	volozka
Jméno seznamu	one [PRIVÁTNÍ] -
Vstup *	123
	SAVE

3.4. Zprávy

3.4.1. Přehled

Zprávy definují informace poskytované volajícímu při určitých akcích. Tyto informace mohou být buď přehrány jako oznámení, nebo odeslány prostřednictvím SMS v závislosti na typu zprávy (Oznámení/SMS). Soukromé zprávy jsou k dispozici pro manipulaci ze strany zákazníka, veřejné jsou dostupné pouze pro přiřazení. Zprávy mají přiřazené datové položky, které obsahují odkaz na zvukové soubory nebo textové zprávy definované nezávisle pro každý jazyk. Pro každý zadaný jazyk může být pouze jeden záznam dat.

3.4.2. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Zpráva +				wernesion (iskonins"). A surrau A era	
i Jméno	ViditeInost 4	Typ média	Pop is		
		•	•		
SYS_pin_neodpovida	veřejné	Hláska	špatný pin / wrong pin		:
SYS_bonta_cas_vyprael	veřejné	Hláska	čas vypriel / queue timeout		:
SYS_tonta_spojuji	veľejné	Hláska	fronta spojování hovoru / queue on hold		:
SYS_neplatne_cislo	veřejné	Hláska	neplatné číslo / invalid digit		:
SYS_neplatna_volba	veľejné	Hláska	neplatná volba / invalid choice		:
SYS_hovor_ukionen	veřejné	Hláska	hovor ukončen / cell disconnected		:



3.4.3. Pohled na jeden záznam

Zobrazuje při vytvoření všechny parametry dané zprávy.

Jmé	no *	
ViditeIn	ost * privátní	~
Typ mé	dia *	•
P	opis	

	Web Xer -
Jazyk *	vybei
Soubor *	Drag & drop wav,x-wav files here, or click to select files

3.5. Kalendáře

3.5.1. Přehled

Portál umožňuje vytváření kalendářů s definovanými pravidly, dle kterých bude hovor odbaven.

Soukromé kalendáře jsou k dispozici pro manipulaci ze strany zákazníka, veřejné jsou dostupné pouze pro přiřazení.



3.5.2. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Kalendář +	нала реален (такийт гоз ^о т) – М. енис и	an Would invert
i Janéno	ViditeInost \downarrow	
		•
_ ene	privátní	I
Xalendil	veřejné	1
Fádiú na strátnu 25 + (< < 1 of 1 > >)		Celkem: 2

3.5.3. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

< Vytvořit Kalendář				
Jméno *				
ViditeInost *	privátní	Ŧ		
		SAVE		

Po úpravě se zobrazí pokročilejší pohled, kde uživatel může definovat typy dnů (levá strana obrazovky) a vybrat je v pravé (kalendářní) části obrazovky. Kromě výběru kalendářních dnů s jedním datem může uživatel vybrat také dny v týdnu aktuálního měsíce nebo aktuálního roku. Pro zrušení výběru musí uživatel vybrat správný typ a znovu označit vybraný den.

		Zadejte datum						
Viditelnost * privátní	*	Po						
	0.00	26	27	28	29	30	1	2
	SAVE	3	4	5	6	7	8	9
		10	11	12	13	14	15	16
dejte nový typ a přidejte stiskem "Enti	r' +	17	18	19	20	21	22	23
no Barva		24	25	26	27	28	29	30
lků na stránku 10 → I< < 1 of 1	> >1 Colkem: 0	31	Aug 1	2	3	4	5	6
Anliquite meterlu		7	8	9	10	11	12	13
		14	15	16	17	18	19	20
								<u> </u>
Jeden den Dny v tjór něsíce	u Diny v týdnu aktušiniho roku	21	22	23	24	25	26	27
Jeden den Dry vtjdr absäinh měsice	u Dny v tjetnu aktualniho roliu	21 28	22 29	23 30	24 31	25 Sep 1	26	27
Jeden den Dry v tijd atslähet den bry v tijd atslähet mělšije	Ony v tidnu atsisihbo rsiu	21 28 4	22 29 5	23 30 6	24 31 7	25 Sep 1 8	26 2 9	27 3 10

3.6. Výběr jazyka

3.6.1. Přehled

Volající si zadáním příslušné číslice může zvolit jazyk, ve kterém bude služba poskytována.

3.6.2. Zobrazení seznamu

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu. Soukromé výběry jazyků jsou k dispozici pro manipulaci ze strany zákazníka, veřejné jsou dostupné pouze pro přiřazení. Výběr jazyka má přiřazeny volby obsahující číslice mapované na požadovaný jazyk.

Výběr jazyků +			
i Jména	${\sf ViditeInost} {\bf \Phi}$	Zpráva výběru jazyka	
	•	Zpráva výběru jazyka	•
_ one	privátní	SYS_ticho [VEŘEJNÝ]	I
Nadul na strantu 25 - IC C 1011 > 31			Celkem: 1

3.6.3. Pohled na jeden záznam

Zobrazuje všechny položky. Představuje všechny parametry každého záznamu.

Jméno *	
ViditeInost *	privátní -
Zpráva výběru jazyka *	Výběr

Po úpravě se v zobrazení jedné položky zobrazí také seznam s definovanými možnostmi.

урег јадуко / коломак мурег јадука					W ENGLISH W COOTING
< Editovat Výběr	jazyka 🏮				
Jméno *	one				
ViditeInost *	privátní 👻				
Zpráva výběru jazyka *	SYS_ticho [VEŘEJNÝ] *				
	SAVE				
Volby výběru jazyl	ka <mark>+</mark>				
. Číslice ↑		Jazyk			
		▼ Jazyk		-	
řádků na stránku 25 👻 🔣 🖒 1	of1 > >				Celkem:

3.6.4.

Možnosti výběru jazyka zobrazení jednotlivých položek

< Editovat Výběr jazyka 🥫				
Jméno *	one			
ViditeInost *	privátní 👻			
Zpráva výběru jazyka *	SYS_ticho [VEREJNÝ]			
	SAVE			

Pohled s jedním záznamem zobrazuje všechny parametry daného záznamu objektu.



Nejčastější příklady nastavení služby v HNS

Veškerá nastavení jako jsou cílová čísla, hlásky, členové sériových linek, blacklist/whitelist, geogragické oblasti, kalendář apod., je nutné nejdříve připravit a poté je použít. Pro usnadnění níže naleznete nejčastější příklady nastavení.

3.7. Příklad 1: Jednoduchý překlad

Uživatel volá na službu s číslem 841773773. Volání je automaticky směrováno na pevně definovaný cíl. (telefonní číslo nebo ukončovací hláska). V našem příkladu je volání směrováno na geografické číslo 420999999999.

Postup nastavení:

- Z navigační lišty vlevo vybereme záložku SANy
- Zvolíme si číslo které chceme obsluhovat

\mathbf{T}	Správa HNS		NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🔮 ENGLISH 🌐 Č	eština U
ð	SANy	SAN		
9	Geografické oblasti 🗸	Hlavní öslo ↑	Blokováno	
	Seznamy			*
で 同	Zprávy Kalendáře	4180055198	NE	:
۲	Výběr jazyků	420840022777	NE	:
		420844100102	NE	:
		fádikù na stránku 25 + (< < 1 of 1 > ⇒)		Celkem: 3

• U vybraného čísla klikneme na kontextovou nabídku vpravo (tři tečky)

Ŧ	Správa HNS	SAN/	NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🔮 ENGLISH	D CESTRIA C
อ	SANy	SAN		
9	Geografické oblasti 🗸	E Havni čisto ↑	Blokováno	
	Seznamy			
U I	Zprávy Kalendáře	4180055198	NE.	E
۲	Výběr jazyků	420940022777	ΝE	÷
		420844100102	NE	÷
		řádků na stránku 25 + (< 1 of 1 > ⇒)		Celkern 3

• Po rozkliknutí kontextového menu (tři tečky) se zobrazí možnosti nabídky. Vybereme možnost Konfigurovat



• Z následně zobrazeného menu vybereme záložku Směrování

Konfigu	urovat SAI	N (4208417	73773)		
OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OME
Směrování volá	NÍ Typ směrování * P	řeklad		•	
Přelo	ožená destinace * 4	20999999999			
				SAVE	

- Pro případ jednoduchého překladu vybereme jako Typ směrování položku Překlad
- Do položky Přeložená destinace vložíme cílové číslo, na které se má linka směrovat, vždy musí být uvedeno v mezinárodním formátu, tedy např. 420999999999
- Nastavení uložíme tlačítkem SAVE
- Tímto máme konfiguraci dle příkladu 1 (Jednoduchý předklad) hotovu

3.8. Příklad 2: Komplikovaný překlad

Uživatel volá na službu s číslem 841773773. V pracovní dny a hodiny 9-17 hod. je volání automaticky směrováno na IVR systém, který zajistí na základě DTMF volby směrování do 2 možných větví (volající je vyzván hláskou k zadání volby 1 nebo 2).

Pokud volající zadá volbu 1, je hovor automaticky směrován na sériovou linku, která reprezentuje 3 definovaná cílová čísla s nastaveným cyklickým vyzváněním (Cíl1= 225252526, Cíl 2= 225252527, Cíl 3= 225252528).

Pokud volající zadá volbu 2, je hovor automaticky směrován mezi dva cíle (Cíl 4= 225252529, Cíl 5= 225252530). Provoz je rozdělen v poměru 50:50 mezi oba cíle (distribuce provozu v nastavení stromu).

Mimo pracovní dobu (soboty, neděle a svátky) je hovor automaticky směrován na zákaznickou hlásku "Dobrý den, voláte mimo pracovní dobu. Volejte naši zákaznickou linku v pracovní dny od 9 do 17 hodin."

Postup nastavení:

- Z navigační lišty vlevo vybereme záložku SANy:
- Zvolíme si číslo, které chceme obsluhovat

\mathbf{T}	Správa HNS	SANY	NULL DEUTSCH [1504927179_1] 🛛 🖨 ENGLISH 🌐 Č	eština (
Ð	SANy	SAN		
\$	Geografické oblasti 🗸	E Havní čísto ↑	Blokováno	
	Seznamy			•
い 1000 1000	Zprávy Kalendáře	4180055198	NE	:
	Výběr jazyků	420840022777	NE	:
		420844100102	NE	:
		Tádků na stránku 25 + (< 1 of 1 > >)		Celkem: 3

• U vybraného čísla pomocí kontextového menu (3 tečky) zobrazíme možnosti

Ŧ	Správa HNS	SANy CAN	NULL DEUTSCH (1504927179_1) 🔮 ENGLISH 🚇 ö	CESTRIA C
9	SANy	SAN		
0	Geografické oblasti 🗸	E Havri čslo ↑	Blokováno	
	Seznamy			•
同	Kalendáře	4180055196	NE	÷
	Výběr jazyků	4208-40022777	NE	÷
		420644100102	NE	:
		řádků na stránku 25 × i < < t of t > >i		Celkem: 3

- Ze zobrazené nabídky vybereme možnost Konfigurovat
- Z následně zobrazeného menu vybereme záložku Obecné a v položce Kalendář, vybereme Kalendář [VEŘEJNÝ], volbu uložíme tlačítkem SAVE

ANy / SAN (420841773773) / Konfigurovat	/ Obecné			
< Konfigurovat S	AN (4208417	/3//3)		
OBECNE SMEROVANI	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVANI VOLANI	OMEZENI
Hlavní				
Hlavní číslo *	420841773773			
Blokováno *	NE		~	
Dočasná deaktivace				
Počátek deaktivace				
Obecné				
Základní jazyk *	Czech		•	
Časovač nepřihlášení (ms)				
	1645			
Clenêni oblasti	vyper		Ť	
Kalendář	Kalendář [VEŘEJNÝ]		×	
Povolit SMS notifikaci *	Kalendář (VEŘEJNÝ) Pracovní dny (VEŘEJNÝ)			

• Na stejné obrazovce se proklikneme telefonním číslem viz označení na obrázku níže.

Konfig	urovat SA	N (4208417	73773)		
OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
llavní					
	Hlavní číslo *	420841773773			
	Blakevána t	NE		-	

- Musíme si vytvořit konkrétní cíle, ze zobrazeného menu tedy vybereme záložku Destinace
 - Pomocí + tlačítka vyvoláme menu pro vytvoření cílových čísel

•

1773773) 🔧				TOLL III
MENU SÉRIOVÉ LINKY	KONFIGURACE FRONT	STROMY		
ČÍ	sio		Fronta je aktivní	Konfigurace fronty
			-	Konfigurac
< 1 of 1 > >				
	Inace I 1773773) ◀ MENU SÉRIOVÉ LINKY Čł	INICE I 1773773) MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT Čísko (1 of 1 > >)	INICE I 1773773) MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT STROMY Čísio (10f1 > >)	INTERIOR INTERIORI I

SANy / SAN (420841773773) / Destinace / Vytvořit Destinace

	< Vytvoi	řit Destina	ace				
	Hlavní						
		Jméno *	CIL1				
		Číslo *	420225252526				
	Fronta volání						
		Fronta je aktivní *	NE -				
	Limit volání						
		Maximum volání *	0				
			SAVE				
Jmér	10:	ozna	čení cílového čísla (Cíl 1 až Cíl 4)				
Cislo: cílov česki		cílove česká	ové číslo, musí být vždy v mezinárodním formátu (např. Pro ská čísla 420)				
Fron	Fronta je aktivní: určuj ve fra		e chování v případě obsazené linky, zda bude volající čekat ontě				
Max	imum volání:	určuj hovo	e omezení na maximální počet současně probíhajících rů				

- Po vyplnění parametry uložíme tlačítkem SAVE
- Tímto způsobem vytvoříme všechna potřebná čísla (cíle)

SANy / S	NULL MARTINKUVA (00288804_1) @ ENGLISH @ CESTINA (SAN (420841773773) *						
Des	estinace +	IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT STROMY					
:	Jméno	Číslo	Fronta je aktivní	Konfigurace fronty	Maximum volání		
			•	Konfigurac 👻			
	CIL2	420225252527	NE		0		:
	CIL3	420225252528	NE		0		:
	CIL5	420225252530	NE		0		:
	CIL1	420225252526	NE		0		:
	CIL4	420225252529	NE		0		:
řádků	na stránku 25	✓ I< < 1 of 1 > >I				Celk	.em: 5



• Potom, co budeme mít všechna cílová čísla připravena, přejdeme na záložku Sériové linky

SANy / SAN (420841773773) / Sériové linky < SAN (420841773773)		NULL MARTIN	KOVA [66288804_1] 🔀 ENGLISH	CESTINA U
DESTINACE IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT	STROMY			
Sériová linka +				
± Jméno ↑	Тур	Fronta aktivní	Konfigurace fronty	
			Konfigurace fronty	-
Seriova linka	Sekvenční	NE		1
řádků na stránku 25 - I< < 1 of 1 > >I				Celkem: 1

Pomocí

tlačítka vyvoláme menu pro vytvoření Sériové linky

SANY / SAN (420841773773) / Sériové linky , Vytvořit Sériová	/ Vytvořit Sériová linka á linka		
Jméno *			
Тур *	Sekvenční	•	
Fronta aktivní *	NE	•	
		SAVE	

Jméno: název sériové linky

Тур:

0	Sekvenční:	hovor je vždy směrován nejdříve na CIL1
0	Cyklické:	hovor směrovaný na cíl, který následuje po cíli, který
		předchozí hovor vyřizoval jako poslední
-	Deveziale	

• Paralelní: bude zvonit na všech cílech současně

Fronta aktivní: určuje, zda hovor při obsazení cíle, bude čekat ve frontě na další pokus o spojení

• Po vyplnění uložíme tlačítkem SAVE



<	SAN (420841773773) 🔧				
D	ESTINACE IVR MENU SÉRIOVÉ LINKY KONFIGURACE FRONT	STROMY			
Sér	iová linka +				
:	Jméno 🛧	Тур	Fronta aktivní	Konfigurace fronty	
			•	✓ Konfigurace fronty	•
	cyklická	Cyklická	NE		:
	Seriova linka	Sekvenční	NE		:
74dki	ùna stránku 25 ▼ I< < 1 of 1 > >1				Celkem: 2

 Po vytvoření nové Sériové linky je nutné ještě editovat její nastavení pomocí kontextové nabídky (tři tečky). Ze zobrazených možností vybereme Editovat a pokračujeme na záložku Členové viz obrázek níže.

SANy / SAN (420841773773) / Seriove linky / Seriova linka / Clenove Sériová linka		NULL MARTINKUVA [66288804_1] 🛛 🤀 ENGLISH	CESTINA 😃
OBECNÉ ČLENOVÉ			
Členové +			
E Pozice	Destinace	Je aktivní	
	Destinace	•	•
řádků na stránku 25 ▾ I< < 1 of 1 > >I			Celkem: 0

• Pomocí

+ tlačítka vytvoříme člena skupiny

SANy / SAN (420841773773) / Sériové linky Vytvořit Člen se	[,] Sériová linka / Členové / Vytvořit Člen sériové Ériové linky	linky
Pozice *	1	
Destinace *	CIL1	•
Je aktivní *	ANO	•
		SAVE

Pozice:	určuje pořadí člena v sériové lince
Destinace:	cílové číslo
Je aktivní:	vypne/zapne člena

- Po vyplnění uložíme tlačítkem SAVE
- Takto vytvoříme postupně všechny členy, které chceme použít do Sériové linky

OB	ECNÉ ČLENOVÉ			
lenc	vé +			
; P	ozice	Destinace	Je aktivní	
		Destinace	•	•
•		CIL1		1
1		CIL2	-	1
2		CIL3		

• Dále je třeba připravit hlásku

• Z menu v navigační liště vlevo vybereme možnost Zprávy

Ŧ	Správa HNS	^{Zprávy}	áva +		
Ð	SANy	201			
0	Geografické oblasti 🗸 🗸	:	Jméno	ViditeInost \downarrow	Typ média
	Seznamy			•	
	Zprávy	_	Provide the second s		
Ē	Kalendáře		Pracovni doba	privatni	HIASKA
	Výběr jazyků		IVR	privátní	Hláska
			SYS_cas_pro_vstup_vyprsel	veřejné	Hláska

• Přes tlačítko vytvoříme Zprávu

Jmén	Pracovní doba	
ViditeInos	t* privátní	
Typ médi	a* Hláska	
Poj	bis	

Jméno:název hláškyViditelnost:vždy možnost privátníTyp média:vždy v tomto případě HláskaPopis:textový popis pro Vaší snadnou orientaci

• Po vyplnění uložíme tlačítkem SAVE

• Po vytvoření nové zprávy/hlásky, ji musíme ještě editovat. Vybereme požadovanou hlásku a pomocí kontextové nabídky (tři tečky) vyvoláme menu, ze kterého vybereme možnost Editovat.

Zpi	áva +				
:	Jméno	ViditeInost \downarrow	Typ média	Popis	
		•	•		
	Pracovní doba	privátní	Hláska		÷
	SYS_cas_vyprsel	veřejné	Hläska	čas vypršel / timeout appeared	:
	SYS_sluzba_blokovana	veřejné	Hláska	služba je blokována / service barred for the line	:
	SYS_cisio_mimo_provoz	veřejné	Hláska	číslo mimo provoz / number not in service	:

 Následně se zobrazí obrazovka, kde pokračujeme tlačítkem u nastavujeme hlásku

Zpravy / Editovat Zprava C Editovat Zpráva	1 0
Jméno *	Pracovní doba
ViditeInost *	privátní 👻
Typ média *	Hláska 👻
Popis	
	SAVE
Data zpráv 🕂	
i Jazyk	
Jazyk	
Czech	
řádků na stránku 25 🔻 K < 1 o	f1 > >I

Page 43 of 49

možnosti Data zpráv a

+

vytvont Data 2	pravy
Jazyk *	Výběr 🗸
	Field is required
Soubor *	Drag & drop wav,x-wav files here, or click to select files

Jazyk: vybíráme český jazyk Soubor: vždy wav

- Po nahrávání hlásky uložíme tlačítkem SAVE
- Dále je nutné připravit Strom. V navigační liště vlevo vybíráme možnost SANy. Pokračujeme pomocí kontextového menu (tři tečky) u čísla, pro které chceme strom konfigurovat. Ze zobrazených možností vybereme Konfigurovat

Ŧ	Správa HNS	sany CAN	NULL DEUTSCH [1504927179_1] G ENGLISH	CESTRIA C
Ð	SANy	SAN		
9	Geografické oblasti 🗸	Havni čisto 🛧	Blokováno	
	Seznamy			•
1	Zpravy	4180055198	1E	:
	Výběr jazyků	420840022777	NE	:
		420644100102	NE	E
		řádků na stránku 25 v IC < 1 of 1 > >1		Celkem: 3

• Na další obrazovce se proklikneme v horní části menu telefonním číslem

OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
avní					
	Hlavní číslo *	420841773773			
	Blokováno *	NE			

• V zobrazeném menu vybíráme záložku STROMY

SANy / S	san (420841773773) SAN (420) stromy 08417737	773) 🔧				NULL MARIINKUVA [06288804_1] 🔀 English 🌐 C	:STINA
D	ESTINACE	IVR MENU	SÉRIOVÉ LINKY	KONFIGURACE FRONT	STROMY			
Stro	om +							
:	Jméno			Тур	Úplný	Status	Čas aktivace	
				-		•	*)	:
	Smerování			HLAVNÍ STOM	ANO	NEAKTIVNÍ		:

Pomocí tlačítka + vytvoříme Strom

SANy / SAN (420841773773) / Stromy / Vytv	přit Strom		
< Vytvořit Strom			
Jméno *			
Тур *		•	
		SAVE	
			-

Jméno: název stromu

Тур:

- Hlavní: u hlavního stromu je možnost vyplnit čas aktivace, pokud strom připravujete předem a nechcete ho ihned aktivovat (nepovinná položka)
- Podřízený: je vhodný k použití v IVR menu
- Uložíme tlačítkem SAVE
- U nově vytvořeného Stromu v seznamu pokračujeme pomocí kontextového menu (tři tečky), vybíráme možnost Editovat.

SANY/ SAN (4208417737	20841773	773) 🔧				מטנו אארוועדעע נססנססטיים ון 😈 במטנוסד	I III OESHINA (
DESTINACE	IVR MENU	SÉRIOVÉ LINKY	KONFIGURACE FRONT	STROMY			
Strom +							
Jméno			Тур	Úplný	Status	Čas aktivace	
			•	-		•	×
Smerování			HLAVNÍ STOM	ANO	NEAKTIVNÍ		:
TEST			HLAVNÍ STOM	NE	NEAKTIVNÍ		:
Směrování 2			HLAVNÍ STOM	NE	NEAKTIVNÍ		:

• Dále volíme záložku Graf

OBECNÉ	GRAF			
				Činnosti
	Jméno *	Smerování		AKTIVOVAT STROM
	Typ *	HLAVNÍ STOM	▼	
	Úplný	NE	*	
	Status *	NEAKTIVNÍ	~	
	Čas aktivace			

Ny / SAN (420841773773	3) / Stromy / Strom / Graf	
< Strom		
OBECNÉ	GRAF	
C REDISTRIBUOVAT		
Destinace	Î _	
Průběžná destinace	ROOT	
Zpráva	<pre>vul ></pre>	
Průbžná zpráva		
Sériová linka		
Ukončení volání		
Podstrom		
IVR menu		
Den v týdnu		
Typ dne kalendáře		
Čas během dne		
Standardní IVR		
Číselný kód		
Geografická skupina		

- Do grafu nastavujeme veškeré potřebná data
- Strom složíme z jednotlivých položek v menu po levé straně obrazovky pomocí přetažení myší do
 editovacího pole vpravo. Kliknutím na položku grafu dostaneme možnosti jejího nastavení. Následně
 je nutné všechny vybrané položky vzájemně propojit.
- Pokud nejsou pole správně propojena, objeví se u daného rámečku varovný symbol viz obrázek níže.





• Níže je obrázek správně připraveného Stromu.



 Po dokončení konfigurace stromu se vrátíme na záložku Obecné a aktivujeme strom tlačítkem AKTIVOVAT STROM

sany / san (42084177377	3) / Stromy / Stron	m / Obecné	
OBECNÉ	GRAF		
			Činnosti
	Jméno *	Smerování	AKTIVOVAT STROM
	Тур*	HLAVNÍ STOM 👻	
	Úplný	NE -	
	Status *	NEAKTIVNÍ	
	Čas aktivace		
		SAVE	

- Dále je třeba nastavit ještě směrování na Strom, který jsme vytvořili.
- V navigační liště vlevo vybereme možnost SANy. Zde vyhledáme telefonní číslo u kterého chceme Strom použít. U telefonního čísla pomocí kontextového menu (tři tečky) vybereme možnost Konfigurovat.
- V další obrazovce pokračujeme na záložku Směrování a jako Typ směrování vybereme Směrování strom a uložíme tlačítkem SAVE.

sany / san (4208417 Konfig	73773) / Konfigurovat / Si gurovat SA	^{něrování} N (4208417	73773)		
OBECNÉ	SMĚROVÁNÍ	INTERAKCE	FUNKCE	BLOKOVÁNÍ VOLÁNÍ	OMEZENÍ
Směrování vol	lání				
	Typ směrování *	měrovací strom		•	
				SAVE	

• Tímto máme všechny kroky pro konfiguraci dle příkladu 2 (komplikovaný překlad) hotovy.