

Virtuální ústředna - licence

Bussines uživatel

Premium uživatel

	Alternativní čísla
	Anywhere
	Automatické zpětné volání
Čekající hovor	Čekající hovor
Fyzická lokalita	Fyzická lokalita
	Hlasová pošta
Identifikace spojeného účastníka	Identifikace spojeného účastníka
	Integrace s MS Outlook
Nepodmíněné přesměrování	Nepodmíněné přesměrování
	Nerušit
	Odmítání anonymních hovorů
Opakovaná volba posledně volaného čísla	Opakovaná volba posledně volaného čísla
	Osobní současné vyzvánění
Ověření totožnosti	Ověření totožnosti
	Pole s indikátorem obsazenosti pro pracoviště spojovatelky
	Postupné vyzvánění
Potlačení identifikace spojeného účastníka	Potlačení identifikace spojeného účastníka
Potlačení identifikace volajícího	Potlačení identifikace volajícího
Přepojení hovoru	Přepojení hovoru
Přesměrování při nedostupnosti	Přesměrování při nedostupnosti
Přesměrování při nepřijetí hovoru	Přesměrování při nepřijetí hovoru
Přesměrování při obsazeném čísle	Přesměrování při obsazeném čísle
Přidat základní protokoly hovorů na portál	Přidat základní protokoly hovorů na portál
Přidržení hovoru pomocí funkce flash	Přidržení hovoru pomocí funkce flash
	Řízené převzetí hovoru
	Řízené převzetí hovoru s napojením
	Sdílený telefon
	Sdílený výskyt
	Selektivní odmítání hovorů
	Selektivní přesměrování
	Selektivní přijímání hovorů
Trojstranný hovor	Trojstranný hovor
	Upozorňování na příchozí hovory
	Uspořádání pro více současných hovorů
	Uživatel sdíleného telefonu
Uživatelské nastavení možností omezení hovorů	Uživatelské nastavení možností omezení hovorů
	Více cestná konference
	Virtuální síťové firemní pobočkové linky
	Volání z hlasového portálu
	Vzdálené pracoviště
	Zákaz přesměrování
	Zavolejte mi nyní
Získávání jména volajícího	Získávání jména volajícího
	Zkrácená volba 8
Zobrazování čísla volajícího	Zobrazování čísla volajícího
Zobrazování jména volajícího	Zobrazování jména volajícího
	Zobrazování totožnosti externích volajících
Zobrazování totožnosti interních volajících	Zobrazování totožnosti interních volajících
	Zpětné zavolání



Virtuální ústředna - licence

CommPilot ukazuje, zda je tato služba zapnutá.

[Zpět.](#)

Odmítání anonymních hovorů

Tato služba umožňuje uživateli odmítat hovory od anonymních účastníků, kteří mají explicitně potlačené zobrazování své totožnosti. Po aktivaci této služby prostřednictvím webového rozhraní jsou neidentifikovaní volající upozorňováni, že daný uživatel momentálně nepřijímá hovory. Uživatelův telefon nezazvoní a uživatel není vizuálně ani zvukově nijak upozorněn, že se mu někdo snažil dovolat. Tato služba se nevztahuje na hovory v rámci skupiny.

[Zpět.](#)

Opakovaná volba posledně volaného čísla

Tato funkce umožňuje uživatelům znovu zvolit číslo, na které naposledy volali, a to tím, že v manažeru hovorů kliknou na tlačítko Zopakovat volbu čísla nebo zvolí příslušný kód pro přístup k této funkci (například *66).

[Zpět.](#)

Osobní současné vyzvánění

Tato funkce slouží k vyzvánění na více různých koncových zařízeních současně. Uživatel může mít nakonfigurováno až deset druhotných koncových zařízení (například mobilní telefon, pevnou linku domů a klientskou aplikaci pro zpracování hovorů MSN Messenger).

Když uživateli někdo volá, probíhá vyzvánění na všech jeho určených zařízeních (lokality). Hovor je spojen na první zařízení, na kterém volaný hovor přijme, a všechna ostatní zařízení přestanou vyzvánět.

Kromě toho může uživatel určit kritéria, při jejichž splnění by mělo dojít k vyzvánění na sekundárních zařízeních.

Tato kritéria jsou založena na totožnosti volajícího, rozsazích čísel, denní době nebo dni v týdnu a jejich spojením vznikají kombinace, které jsou uvedeny jako jednotlivé položky v seznamu kritérií, například příchozí hovory z čísla toho a toho během pracovní doby v pracovní den. V případě potřeby lze určit více takových kombinací, které se pak používají k filtrování příchozích hovorů.

Pokud není některé z určených kritérií splněno, hovor pokračuje, jako by tato služba vůbec nebyla zapnutá.

Pokud je však tato služba zapnutá a nejsou určeny žádné kombinace kritérií, probíhá vyzvánění na sekundárních zařízeních při všech příchozích hovorech.

Hovory na sekundární zařízení se zpracovávají v souladu s nastavením služeb, které jsou pro tato zařízení nakonfigurovány. Například hovor na obsazený mobilní telefon může být přesměrován do hlasové pošty, takže ostatní zařízení jsou pak opět k dispozici. Pokud jsou všechna zařízení obsazená, systém hovor zpracuje běžným postupem používaným při obsazeném čísle.

Upozornění: Pokud je na sekundárním zařízení (například na mobilním telefonu) aktivována hlasová schránka, která hovor přijme dříve než firemní hlasová pošta volaného uživatele, mohou být hlasové zprávy uloženy v hlasové schránce jeho mobilního telefonu, a nikoli ve firemní hlasové poště.

Uživatel také může nastavit, že se současné vyzvánění na sekundárních zařízeních nemá použít, pokud právě hovoří na svém primárním zařízení. Pokud je uživatel u svého stolu, může tuto službu vypnout.

Pro každé zařízení (lokalitu) může uživatel nastavit požadavek potvrzování příjmu hovoru, což

Virtuální ústředna - licence

uživatel ukončit účast třetího účastníka v hovoru, stiskne tlačítko funkce flash, načez se obnoví normální dvoustranný hovor s původním účastníkem. Pokud uživatel zavěsí, přeruší se spojení mezi všemi účastníky. Uživatelé mohou uskutečňovat trojstranné hovory také prostřednictvím manažeru hovorů CommPilot.

[Zpět.](#)

Upozornování na příchozí hovory

Tato služba umožňuje uživateli definovat kritéria, při jejichž splnění bude uživatel upozorněn na příchozí hovor e-mailem. Pokud příchozí hovor splňuje určená kritéria, odešle se na stanovenou adresu e-mail (nebo SMS na mobilní telefon) s údaji o tom, že se mu někdo pokoušel dovolat. Uživatel ovládá tuto službu prostřednictvím webového rozhraní, jež umožňuje nastavit adresu, na kterou se má upozornění zasílat, a sady kritérií, jež určují, na které hovory má být uživatel upozorněn. Každá sada kritérií je založena na totožnosti volajícího, denní době a dni v týdnu. Je možno definovat více sad těchto kritérií.

[Zpět.](#)

Uspořádání pro více současných hovorů

Tato služba umožňuje, aby uživatel uskutečňoval a přijímal více hovorů současně prostřednictvím svých různých lokalit pro sdílený výskyt. Tato funkce poskytuje zdokonalenou podporu pro práci manažera nebo správního asistenta tím, že směřuje příchozí hovory do všech lokalit bez ohledu na probíhající volání nebo s ním spojené činnosti. Také umožňuje uskutečňovat hovory ze všech koncových lokalit, přestože na jiné lokalitě právě probíhá hovor. Tato funkce má přednost před funkcí Sdílený výskyt.

[Zpět.](#)

Uživatel sdíleného telefonu

Tato služba se přiřazuje uživatelům systému, kteří potřebují mít přístup ke svým službám z různých lokalit. Obvykle takoví uživatelé určí v rámci své organizace skutečné osoby, které často cestují a potřebují uskutečňovat a přijímat hovory na různých místech za použití svého profilu služeb. Uživatel může v rámci své služby Uživatel sdíleného telefonu nakonfigurovat tyto možnosti:

Zapnutí nebo vypnutí služby.

Když je tato služba vypnutá, nelze uživatele přiřadit k žádnému sdílenému telefonu.

Omezení doby svého přiřazení ke sdílenému telefonu na určitý počet hodin.

Jakmile stanovená doba vyprší, přiřazení uživatele ke sdílenému telefonu se automaticky zruší.

Zvolení sdíleného telefonu, ke kterému chce být uživatel přiřazen.

[Zpět.](#)

Uživatelské nastavení možností omezení hovorů

Tato služba umožňuje uživatelům povolit nebo naopak zakázat uskutečňování určitých druhů hovorů z jejich účtu. Uživatelé si za použití telefonu nebo webového rozhraní zvolí některý z profilů omezení dostupných pro jejich skupinu. Prostřednictvím webu nebo příslušných kódů pro přístup k jednotlivým funkcím spolu s kódem PIN mohou službu Uživatelské nastavení možností omezení hovorů zapnout, vypnout nebo zjistit její momentální stav (zapnuto/vypnuto).

[Zpět.](#)

Virtuální ústředna - licence

Zobrazování čísla volajícího žádný účinek. Pokud má například uživatel přiřazenou a vypnutou službu Zobrazování totožnosti interních volajících a kromě toho má pro interní i externí hovory přiřazenou a zapnutou službu Zobrazování čísla volajícího, potom při příchozím externím hovoru se mu číslo volajícího nebude zobrazovat. Služba Zobrazování čísla volajícího nemá žádný účinek, protože uživatel má zároveň přiřazenou službu Zobrazování totožnosti interních volajících.

Zobrazování jména volajícího může být blokováno, pokud uživatel přijímá externí hovor od uživatele systému, který má zapnutou službu blokování zobrazení jména volajícího pro externí hovory:

V případě uživatele, který patří do organizace poskytovatele služeb, se externí destinací rozumí destinace mimo skupinu tohoto uživatele.

V případě uživatele, který patří do firemní organizace, se externí destinací rozumí destinace mimo firmu tohoto uživatele.

[Zpět.](#)

Zobrazování totožnosti externích volajících

Tato funkce umožňuje, aby se uživatel zobrazovaly informace o totožnosti volajícího z jiné skupiny.

Tato funkce se také uplatňuje na hovory uvnitř skupiny využívající síťový server.

[Zpět.](#)

Zobrazování totožnosti interních volajících

Tato funkce umožňuje, aby se uživatel zobrazovaly informace o totožnosti volajícího z téže skupiny.

[Zpět.](#)

Zpětné zavolání

Tato služba vám umožňuje zavolat poslednímu účastníkovi, který vám volal, bez ohledu na to, zda jste jeho hovor přijali, nebo ne. Stačí zvolit příslušný kód pro přístup k této funkci. Systém načte číslo posledního volajícího z paměti a sestaví spojení. Zpětné zavolání lze provést také prostřednictvím manažeru hovorů CommPilot.

[Zpět.](#)